

Nastavení GeoIP ochrany pro odesílání pošty

Poslední aktualizace 9 října, 2024

Pomocí GeoIP ochrany pro odesílání pošty (STMP) si určujete, ze kterých zemí je dovoleno odesílat e-maily z vaší domény. Tato funkce vás chrání zejména před nechtěným rozesláním nevyžádané pošty (spamu) z vaší domény v případě, že někdo zneužije vaše přihlašovací údaje k e-mailové schránce.

Při založení nové emailové schránky se automaticky nastaví GeoIP s povolením na tyto země:

PL – Polsko

CZ – Česká republika


SK – Slovensko

AT – Rakousko


HU – Maďarsko

Nicméně nastavení GeoIP ochrany si můžete změnit ve svém zákaznickém účtu.

V horním menu si vyberte položku Služby v levém menu vyberte E-maily ->Nastavení e-mailů a u schránky, jejíž nastavení potřebujete změnit, klepněte na Upravit. Přejděte na třetí záložku. Rozklikněte si Typ nastavení a vyberte si Zemi.



Nyní si rozbalte Země a vyberte si tu zemi, kterou chcete přidat do seznamu povolených zemí (pro odesílání pošty z vaší domény). Také můžete začít psát text a podle něj se vám země vyhledá v seznamu.



Následně už jen klikněte na tlačítko Přidat a vybranou zemi uvidíte v seznamu povolených zemí. V případě potřeby přidání další země postup zopakujte. Když budete chtít povolené země smazat stačí kliknout na tlačítko Smazat.

Nastavení e-mailů pro doménu jsmetuprovas.cz

Modul slouží na povolení států, resp. IP adres, pro odesílání e-mailů (SMTP) z vaší domény. Toto nastavení nemá žádný vliv na příjem pošty (POP3, IMAP). Jestli cestujete do zahraničí, přezkontrolujte si, jestli se daná země nachází v seznamu povolených zemí. Také můžete povolit jen samostatné IP adresy a nebo rozsahy. Vaše IP adresa je 212.57.32.44

Typ nastavení: Přidat zemi
Země: Select

✓ Přidat Zrušit

Povolené země	Akce
BA - Bosna a Hercegovina	Smazat

Povolené IP adresy: Žádné dodatečné IP adresy nejsou povoleny

Podobným postupem si můžete povolit i samostatné IP adresy nebo jejich rozsahy – v Typ nastavení si zvolíte příslušnou možnost.

Nastavení e-mailů pro doménu jsmetuprovas.cz

Modul slouží na povolení států, resp. IP adres, pro odesílání e-mailů (SMTP) z vaší domény. Toto nastavení nemá žádný vliv na příjem pošty (POP3, IMAP). Jestli cestujete do zahraničí, přezkontrolujte si, jestli se daná země nachází v seznamu povolených zemí. Také můžete povolit jen samostatné IP adresy a nebo rozsahy. Vaše IP adresa je 212.57.32.44

Typ nastavení: Přidat zemi, Přidat rozsah, Přidat IP adresy
Země: Select

✓ Přidat Zrušit

Povolené země	Akce
BA - Bosna a Hercegovina	Smazat

Povolené IP adresy: Žádné dodatečné IP adresy nejsou povoleny

